

快速指南

维萨拉边界层视图软件 BL-View

新安装

如果您是首次安装 BL-View，请遵循以下说明。

1 使用管理员权限登录到您的计算机

2 安装 BL-View

将 USB 驱动器插入 USB 端口。

使用 EXE 文件启动安装。

请按照屏幕上的说明执行。

安装到 C:/Program Files (x86)。

3 激活软件许可

请按照屏幕上的说明执行。

使用附信中的产品密钥。

i 如果运行 BL-View 的计算机未连接到 Internet，请参见“Vaisala Boundary Layer View Software BL-View User Guide”，了解有关激活许可证的说明。

4 重新启动计算机

5 打开 BL-View：开始 > 所有程序 > Vaisala

✓ 安装完毕



有关进一步说明，请参见 Vaisala Boundary Layer View Software BL-View User Guide。

- BL-View 软件包含在线帮助（自 2.0 起）。
- USB 驱动器包含在线帮助和 PDF 帮助。

PDF 中和在线提供的帮助内容完全相同。



如果您在安装过程中需要协助，请与维萨拉技术支持联系，网址为 www.vaisala.com/support。



出版者
Vaisala Oyj

: +358 9 8949 1
© Vaisala 2018

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为 Vaisala 或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的任何复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。

VAISALA

安装更新

如果您在之前的 BL-View 版本基础上进行更新，请遵循以下说明。

1 使用管理员权限登录到您的计算机

2 备份数据

i 对于 BL-View 2.0 或更新版本，备份 netCDF 文件并且继续执行步骤 3。
对于 BL-View 版本 1.1 或更早版本，备份 postgresql 文件。
请执行以下步骤：

选择“开始”>“命令提示符”。

键入：

```
cd c:\BLView\Postgresql
```

键入文件夹名称和文件名：

```
take_backup.bat <backup folder path>\<backup file name>
```

! 不要将备份文件保存在以下位置中：
C:\BLView 或 C:\Postgresql

3 卸载 BL-View

选择“开始”>“控制面板”。

选择“程序和功能”。

选择“BL-View”>“卸载”。

请按照屏幕上的说明执行。



翻页 - 执行新安装